Guía de Instalación y Prueba de Maven en Windows (con Java instalado)

Paso 1: Descargar Apache Maven

1. Accede al sitio oficial de Maven:

Dirígete a la página de descargas de Apache Maven en su sitio oficial: https://maven.apache.org/download.cgi

2. Selecciona la versión binaria:

En la sección "Files", selecciona la versión más reciente de Maven en formato ZIP (por ejemplo, apache-maven-x.x.x-bin.zip).

3. Descarga el archivo ZIP:

Haz clic en el enlace para descargar el archivo y espera a que se complete la descarga.

Paso 2: Descomprimir Maven

1. Extrae el archivo ZIP:

Una vez descargado el archivo ZIP, haz clic derecho sobre el archivo y selecciona "Extraer todo..." o usa una herramienta como **WinRAR** o **7-Zip** para extraer el contenido.

2. Elige la ubicación de extracción:

Extrae el contenido en una carpeta de tu elección. Por ejemplo, C:\Program Files\Apache\maven O C:\maven.

Paso 3: Configurar las variables de entorno

1. Abrir el Panel de Control de Windows:

- o Haz clic en el botón de **Inicio** y busca "variables de entorno".
- o Selecciona "Editar las variables de entorno del sistema".

2. Configurar la variable MAVEN HOME:

- En la ventana de "Propiedades del sistema", haz clic en el botón de Variables de entorno....
- o En "Variables del sistema", haz clic en **Nuevo** y agrega lo siguiente:
 - Nombre de la variable: MAVEN HOME
 - Valor de la variable: La ruta donde descomprimiste Maven, por ejemplo, C:\Program Files\Apache\maven.

3. Agregar la ruta de Maven al PATH:

o En la misma ventana de "Variables del sistema", selecciona la variable **Path** y haz clic en **Editar**.

- Haz clic en Nuevo y agrega la ruta al directorio bin de Maven, por ejemplo:
 C:\Program Files\Apache\maven\bin
- Esto permitirá ejecutar Maven desde cualquier lugar en la línea de comandos.

4. Verificar la configuración de Java:

- Asegúrate de que **Java** esté correctamente configurado. Si no has configurado las variables de entorno de Java, sigue estos pasos:
 - Nombre de la variable: JAVA HOME
 - Valor de la variable: La ruta donde está instalado Java, por ejemplo: C:\Program Files\Java\jdk-XX.
 - Luego, agrega C:\Program Files\Java\jdk-XX\bin al Path.

Paso 4: Verificar la instalación de Maven

- 1. Abrir la terminal (símbolo del sistema):
 - o Haz clic en el botón de **Inicio**, escribe "cmd" y presiona **Enter**.
- 2. Verificar la instalación de Maven:
 - o En la terminal, escribe el siguiente comando y presiona **Enter**:
 - o mvn -v
 - o Si Maven está correctamente instalado, deberías ver algo similar a:
 - o Apache Maven 3.x.x (XXXX; YYYY-MM-DDT00:00:00+00:00)
 - o Maven home: C:\Program Files\Apache\maven
 - o Java version: 1.x.x, vendor: Oracle Corporation
 - o Java home: C:\Program Files\Java\jdk-XX
 - o Default locale: en US, platform encoding: UTF-8
 - o OS name: "windows $\overline{10}$ ", version: "10", arch: "amd64", family: "windows"